


iOS の設定確認方法

1. 設定画面

ホーム画面上から [設定] をタップします。



2. メール

[設定] の画面が表示されますので、[メール] をタップします。




[メール]の画面が表示されますので、[アカウント]をタップします。



3. アカウントの選択

[アカウント]の画面が表示されますので、設定を確認したいアカウントをタップします。



4. アカウント設定の確認

[選択したメールアカウント]の画面が表示されますので、各項目を確認し、画面を下にスクロールします。

キャンセル [redacted] 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前	任意の名前
メール	メールアドレス >
説明	任意の説明

受信メールサーバ

ホスト名	POPサーバ
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

POP アカウント情報	名前	任意の名前
	メールアドレス	お客様のメールアドレス
	説明	任意の説明
受信メールサーバ	ホスト名	mails.din.or.jp
	ユーザ名	お客様のメールアドレス
	パスワード	メールパスワード

5. 送信メールサーバ

[送信メールサーバ]の画面が表示されますので、[SMTP]をタップします。

送信メールサーバ

SMTP [redacted] >

詳細 >

アカウントを削除

6. SMTP

[SMTP]の画面が表示されますので、設定を確認したい SMTP サーバをタップします。



7. 送信メールサーバ

[送信メールサーバ]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[完了]をクリックします。



ホスト名	mails.din.or.jp
ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
SSLを使用	オンにします
認証	パスワード
サーバポート	587

8. SMTP

[SMTP]の画面に戻りますので、左上のアカウントをタップします。



8. アカウント設定画面

[アカウント]の画面に戻りますので、画面を下にスクロールし、[詳細]をタップします。



9. 詳細

[詳細]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。


入力が終わりましたら左上のアカウントをタップします。



SSL を使用	オンにします
認証	パスワード
サーバポート	995

10. 完了

[アカウント]の画面に戻りますので、[完了]をタップします。



以上で設定は完了です。