

# Mail 12.x 13.x の設定確認方法


## 1. Mail の起動

「Mail」を起動します。




## 2. 環境設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [ メール ] から [ 環境設定 ] をクリックします。




「アカウント」画面が表示されましたら、[ サーバ設定 ] をクリックします。



### 3. 受信用メールサーバ


「受信用メールサーバ(POP)」の項目が間違いないことを確認します。



ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	mails.din.or.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

確認が終わりましたら [ POP の詳細設定 ] をクリックします。


「POP の詳細設定」画面が表示されましたら各項目が間違いないことを確認し [ OK ] をクリックします。



TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

#### 4.送信用メールサーバ

「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の [ 接続設定を自動的に管理 ] のチェックを外し、[ アカウント ] の右側にあるプルダウンをクリックします。



[ SMTP サーバリストを編集...] をクリックします。



「サーバ設定」タブの項目が間違いないことを確認し [ OK ] をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
example.com	example.com	example.com

サーバ設定 詳細

説明: example.com

ユーザ名: example@example.com

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: example.com

接続設定を自動的に管理

ポート: 587  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

キャンセル OK

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	mails.din.or.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

[ 詳細 ] タブをクリックします。各項目が間違いないことを確認し [ OK ] をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
vs112.nag.jp	vs000102.nag.jp	vs112.nag.jp

サーバ設定 詳細


TLS証明書: なし

セキュリティ保護されていない認証を許可

キャンセル OK

TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

画面左上の [ ● ] をクリックし、設定を保存します。



以上で設定完了となります。