

Mail 12.x 13.x の新規設定方法

1. Mail の起動

「Mail」を起動します。




[その他のメールアカウント...] をクリックします。



2. メールアカウント追加

「メールアカウントを追加」画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。
入力が終わりましたら [サインイン] をクリックします。

 **メールアカウントを追加**

最初に、次の情報を入力してください:

名前:

メールアドレス:

パスワード:

名前	任意の名前
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

3.アカウント設定

各項目を入力して、[サインイン] をクリックします。

メールアドレス: お客様のメールアドレス

ユーザ名: お客様のメールアドレス

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: vpop.vv.vv.ne.jp


送信用メールサーバ: vs-tp.vv.vv.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。


キャンセル 戻る サインイン

メールアドレス	お客様のメールアドレス
ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	mails.din.or.jp
送信用メールサーバ	mails.din.or.jp

「メールは、*****サーバの識別情報を確認できません」の画面が表示されましたら [続ける] をクリックします。




「証明書信頼設定に変更を加えようとしています。」の画面が表示されましたら、お客様で設定されている「Mac の管理者ユーザ名」および「Mac の管理者パスワード」を入力し [設定をアップデート] をクリックします。




4. サーバ設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [メール] から [環境設定] をクリックします。



「アカウント」画面が表示されましたら、[サーバ設定] をクリックします。



5. 受信メールサーバ

「受信メールサーバ(POP)」の項目を入力します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名: vp.117.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: vp.117.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: vp.117.ne.jp

ユーザ名: vp.117.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: vp.117.ne.jp

接続設定を自動的に管理

保存

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	mails.din.or.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

6.送信用メールサーバ

「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の [接続設定を自動的に管理] のチェックを外し、各項目を入力します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

vp.117.ne.jp POP

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: vp.117.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: vp.117.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: vp.117.ne.jp

ユーザ名: vp.117.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: vp.117.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	mails.din.or.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

「保存」をクリックし設定は完了となります。